



CONFIGURAR CORREO CORPORATIVO: ENVIAR / RECIBIR DESDE EL CELULAR  
SEGUIR LOS PASOS LO QUE INDICA EN PANTALLA


CLICK ICONO CORREO



CLICK MAS



CLICK AJUSTES



click añadir cuenta

← Ajustes de correo MÁS

+ Añadir cuenta

General

Ver por  
Estándar

**Ajustar automáticamente..**  
Reducir el contenido del correo para ajustarlo a la pantalla. El contenido aún podrá verse en detalle acercando la imagen.

**Notificaciones de correo**  
Seleccionar si se recibirán notificaciones en la barra de estado cuando llegan correos. También se pueden cambiar los ajustes de tono y vibración de las notificaciones.

**Direcciones spam**  
Administrar los remitentes y dominios registrados como spam.

CLICK CONFIGURAR CORREO

← Configurar Correo

Seleccione la cuenta existente ▼

Introducir detalles de inicio de sesión

usuario@miempresa.com

....

AJUSTE MANUAL SIGUIENTE >


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

! @ # \$ % / ^ & \* ( )

1/2 - ' " : ; , ?

ABC Español(US) Realiz.

SELECCIONAR TIPO DE CUENTA: POP3



**SERVIDOR ENTRANTE I: INGRESAR LOS DATOS DEL CORREO**

← Ajustes del servidor entrante

Dirección de correo  
usuario@miempresa.com

Nombre de usuario  
usuario@miempresa.com

Contraseña  
••••

**SIGUIENTE >**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
q w e r t y u i o p  
a s d f g h j k l ñ  
↑ z x c v b n m ✕  
123 Sym ⚙ / ES(US) .? .com Sig.

SERVIDOR ENTRANTE II: INGRESAR LO QUE INDICA EN PANTALLA Y CLICK SIGUIENTE

← Ajustes del servidor entrante

Servidor POP3  
pop.zoho.com

Tipo de seguridad  
SSL ▼

Puerto  
995

SIGUIENTE >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
q w e r t y u i o p  
a s d f g h j k l ñ  
↑ z x c v b n m ← x  
123 Sym [gear] / ES(US) .? .com Sig.



SERVIDOR SALIENTE I: ESCRIBIR LO QUE INDICA EN PANTALLA

← Ajustes del servidor saliente

Servidor SMTP  
smtp.zoho.com


Tipo de seguridad  
SSL ▼

Puerto  
465

SIGUIENTE >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
q w e r t y u i o p  
a s d f g h j k l ñ  
↑ z x c v b n m ← x  
123 Sym ⚙ / ES(US) .? .com Sig.

SERVIDOR SALIENTE II: INGRESAR LO QUE INDICA EN PANTALLA Y CLICK SIGUIENTE

 **Ajustes del servidor saliente**

Tipo de seguridad  
**SSL** ▼

Puerto  
**465**

---

**Solicitar inicio sesión**

Nombre de usuario  
**usuario@miempresa.com**

---

Contraseña  
**••••••••**

---

**Mostrar contraseña**

**SIGUIENTE >**